

如何查看JIRA Server ID?

i 创建JIRA授权码时，需要JIRA Server ID，本页描述了如何获得JIRA授权的相关信息。

你可以在下列两个地方看到你的Server ID:

- **JIRA 管理员界面** — JIRA已安装并正常使用
- **JIRA 安装设置过程中** — 首次安装JIRA的配置界面上

JIRA 管理员界面

进入后台管理员界面，查看Server ID:

1. 以JIRA系统管理员登陆JIRA;
2. 选择  > **系统**，选择左侧导航栏的授权（License）进入JIRA授权信息页面：

授权信息	
此页面显示当前授权信息。你可以在下面表格中更新JIRA授权码。	
组织	UNLIMAX (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED
购买日期	04/二月/15
授权类型	JIRA: Evaluation (将于 28 days, 6 hours 内到期, 到期时间 06/三月/15)
服务器 ID	B43R-Y02N-NO6H-MAHA
技术支持资格码 (SEN)	SEN-L5248837
用户限制	无限制

更新授权码

将授权码粘贴到下面，你可以通过 My Account 获取你的授权码。

授权码
<input type="text"/>

Server ID 位于授权类型的下方。

JIRA安装配置过程中

首次安装JIRA时，你可以看到Server ID的界面如下：

i Server ID是怎么产生的?

它跟硬件、操作系统或者JIRA实例有关系吗?

Server ID具有以下特性:

- 首次安装JIRA实例时，即会生成Server ID
- 保存于数据库中
- 并不是与特定的授权码绑定
- 在同一个集群中，保持一致
- 伴随着JIRA的存在而存在

i 重新关联授权码后，怎么处理Server ID?

你无需做任何处理。一旦Server ID与授权码关联起来，便无需再更改。

JIRA

Specify Your License Key



You need a license key to set up JIRA. Enter your license key or generate a new license key below. You need an account at my.atlassian.com to generate a license key.

I don't have an account I have an account but no key I have a key

Please enter your license key

Server ID **BG6Y-ELZZ-N230-WUQ2**

Your License Key

[Next](#)



如果在新环境重装系统，怎么办？

因为Server ID保存在数据库中，则恢复备份数据库时也会恢复Server ID。所以无需为新系统生成新的Server ID。

或者参考 [变更服务器后，授权码还有效吗？](#)