


下载限制 - 空间设置


是否允许用户下载本空间附件

空间管理员可以控制哪些用户可以下载具体的文件，也可以控制用户下载具体页面中的文件

通过控制空间权限 > **下载限制** 开关，决定是否允许用户下载本空间的附件。



在这张设置截图中，允许本空间所有用户下载本空间的附件




如果将 **下载限制** 开关，更改为 ，并且不添加任何 文件限制，表示本空间禁止下载任何文件

按文件名

空间管理员可以在自己的空间里指定哪些用户可以下载指定的文件。


1. 点击页面左下角 '**齿轮图标**' > '**权限**' > '**下载限制**' 进入下载限制页面。
2. 点击 下载限制开关，更改为 ，表示需要限制用户下载本空间附件
3. 点击 '**文件名限制**' 标签页

你就可以添加、编辑、删除按文件名设置下载限制规则。



按通配符

- 1. 空间管理员可以使用 * 或 ? 通配符，筛选多个文件控制下载。
- 2. 点击页面左下角 '齿轮图标' > '权限' > '下载限制'
- 3. 点击 下载限制开关，更改为 ，表示需要限制用户下载本空间附件
- 4. 点击 '文件名规则限制' 标签页




通配符	含义	范例	匹配的文件
-----	----	----	-------

*	一连串多个字符	*内部参考* 表示文件名包含 内部参考 四个字符的 文件	内部参考.pdf ✓ 公司制度(内部参考)-2022版.docx ✓
?	单个字符	内部参考-?????.pdf 表示文件名长度9个字符长，以 内部参考- 开头后续4个任意字符的 PDF 文件	内部参考-2021.pdf ✓ 内部参考-2022.pdf ✓ 内部参考2022.pdf ✗ 第5个字符不匹配'.'

按页面


空间管理员可以在页面中限制哪些用户可以下载当前页面中的附件。页面下载限制自动继承上级页面的下载限制。

1. 点击页面左下角 '齿轮图标' > '权限' > '下载限制'
2. 点击 下载限制开关，更改为 ，表示需要限制用户下载本空间附件
3. 查看需要限制下载的页面
4. 点击右上角 ... 图标 > 下载限制 菜单 进行 添加、修改、删除下载限制



移除下载限制

如果要移除已经设置过的下载限制，只需要按照上面步骤操作，然后删除所有限制的用户组 and 用户名



下载限制标识

如果在页面中设置了下载限制，页面标题上方就会限制出标识，标识只有空间管理员权限才能查看到。



举例说明页面限制的继承关系

页面标题	页面 层级	下载限 制标识	下载限制说明	举例说明

Welcome to Confluence	1		已设置下载限制	只允许 confluence-administrators 用户组下载
....A quick look at the editor (step 2 of 9)	2		未设置下载限制，自动继承上级页面 Welcome to Confluence 的下载限制	只允许 confluence-administrators 用户组下载
.....Let's edit this page (step 3 of 9)	3		已设置下载限制	只允许 HR 部门下载
.....Prettify the page with an image (step 4 of 9)	4		未设置下载限制，自动继承上级页面 Let's edit this page (step 3 of 9) 下载限制	只允许 HR 部门下载
....Get serious with a table (step 5 of 9)	2		未设置下载限制，自动继承上级页面 Welcome to Confluence 下载限制	只允许 confluence-administrators 用户组下载
.....Lay out your page (step 6 of 9)	3		未设置下载限制，自动继承上级页面 Get serious with a table (step 5 of 9) 下载限制	只允许 confluence-administrators 用户组下载