

水印插件

功能概述

- 设置简单
- 覆盖整个 Confluence 站点
- 显示内容丰富
 - 站点标题
 - 主页地址
 - 用户名(全名和账号)
 - 客户端 ip 地址
 - 当前日期时间
 - 自定义水印文本
- 支持页面导出PDF添加水印

- 功能概述
- 设置
 - 水印内容
 - 水印样式
 - 水印控制
- 故障解决
 - 页面水印只显示 'CONFIDENTIAL' 而不是您设置的水印文字
 - 下载页面全部附件时, zip压缩包中的 PDF并没有被添加水印

设置

点击右上角 齿轮图标 > 通用配置, 从左侧菜单栏找到 **Unlimax 水印 > 配置**

水印内容

可以直接输入字符或使用变量显示动态内容。通过逗号分隔, 可以显示多行水印。

水印样式

图例

文本 `{%site_title%},{%base_url%}`

输入水印文本内容。默认显示站点标题及主页地址。使用逗号分隔实现多行水印
你可以使用下面变量:

- `{%username%}` - 当前用户名
- `{%user_fullname%}` - 当前用户全名
- `{%ip%}` - 客户端ip地址
- `{%base_url%}` - Confluence 主页地址
- `{%site_title%}` - Confluence 站点标题
- `{%date%}` - 当前日期

支持灵活的水印样式，包括：旋转角度、水印深浅度、水印大小等。



如果自定义的水印样式不理想，可以点击页面下方的 '**重置**' 按钮，可以恢复原始样式。

水印控制

管理员可以随时开启或关闭屏幕水印显示，只需点击 **开启 水印** 开关即可。

打开 **PDF 水印** 开关，即可导出、下载 PDF 文件时添加水印，如果不希望某些空间中的 PDF 导出时被添加水印，可以在 '**例外空间**' 中设置。

i 被 Confluence 站点添加过水印的 PDF 文件不会被重复添加水印。



如果水印文本中含有非 ASCII 字符，则需要 **在通用设置 > PDF 导出语言** 中上传一个中文 ttf 格式字体

图例



故障解决

页面水印只显示 '**CONFIDENTIAL**' 而不是您设置的水印文字

出现这种情况，一般是用户在浏览器地址栏中输入的访问地址与 Confluence 主页地址不一致导致的。

用户只需以正确的 URL 地址访问 Confluence 即可解决。

下载页面全部附件时，zip 压缩包中的 PDF 并没有被添加水印

目前插件只支持 PDF 导出及单独下载 PDF 文件时添加水印，不对上传到 Confluence 附件做任何更改。