

运行设置向导

安装步骤



jira_setup_wizard3.png

如果你已经 [完成JIRA的安装](#), 第一次访问JIRA URL (例如 <http://localhost:8080> 或 <http://localhost:8080/jira>) 时, JIRA会提供简便地设置向导。

第一步: 应用程序属性

第一个向导页面就像下面图像。在这个页面你可以配置JIRA的基本设置, 以及授权码。

我们 **强烈** 建议你指定一个备份路径, 以便于JIRA定期备份重要数据。

JIRA 设置

关于本页面中设置参数的更多信息, 请浏览 [配置 JIRA](#)。

设置向导的第一个页面中会提示你确认下面这些路径:

- **自动备份** — JIRA自动备份的默认路径是 [JIRA Home 路径](#)下的子文件夹 `exports`。请访问 [自动备份JIRA数据](#) 获取详细信息。
- **附件文件** — 默认的附件存放路径是 [JIRA Home 路径](#)下的子文件夹 `data/attachments`。请访问 [配置附件](#) 获取详细信息。
- **索引** — 默认的索引路径是 [JIRA Home 路径](#)下的子文件夹 `caches/indexes`。请访问 [索引](#) 获取详细信息。



出于安全考虑, 从 JIRA 4.2版本起, 你再也不可以指定自定义的 **自动备份**, **附件文件**, **索引** 的路径。

授权码

在使用JIRA之前, 必须提供有效的授权。你可以获得免费JIRA30天使用的试用授权码。按照以下步骤, 输入授权码:

1. 如果你是一个新用户, 你需要 [创建一个账号](#) 来申请试用授权码。否则, 你需要登录Atlassian网站并转到 '[JIRA - Licenses](#)' 页面。

2. 一旦你创建了账号或用已有账号登陆了Atlassian网站, '[JIRA - Licenses](#)' 页面会列出你已经申请过的JIRA授权码。 如果你还没有申请过授权码, 点击 'Generate evaluation license' 链接就可以申请JIRA授权码。 新的试用授权码就会显示在这个页面上。
3. 点击 'View' 链接查看你需要使用的授权码。 将授权码复制到剪贴板, 然后再粘贴到设置向导页面的'License Key' 字段中。

? 不能识别的附件

第二步: 管理员账号

完成第一步设置后, 设置向导的第二页会引导你设置管理员账号。

一点创建了管理员账号, 利用这个管理员账号就可以创建其他的管理员。

? 不能识别的附件

第三步: 邮件提醒

设置向导的最后一步允许你配置JIRA发送邮件的邮件服务器。

要禁止发送通知邮件 (你可以日后再开启邮件通知功能), 只需点击 **禁止邮件通知** 按钮。

如果选择了发送邮件服务器, 你必须指定 `javax.mail.Session` 的JNDI 地址 (通常由应用服务器提供) 或提供SMTP服务器地址。

? 不能识别的附件

你成功了!

一旦你完成了3个步骤的设置, 你就可以随时使用JIRA了。 想要了解如何开始使用JIRA, 请浏览以下指南:

- [JIRA用户指南](#)
- [JIRA 管理员指南\(英文\)](#)

你也可以在任何时候点击页面右上角的帮助图标 (黄色问号) , 获取帮助。